

Configuración de parámetros Comillas-WIFI

Nota: Este es un ejemplo de configuración de los parámetros necesarios para utilizar la red WIFI de Comillas, basado en **Windows XP** (obligatoriamente con **Service Pack 2**) y su cliente de configuración. No incluimos más ejemplos debido al gran número de fabricantes de tarjetas WIFI, clientes de configuración o Sistemas Operativos; si necesita ayuda y si este ejemplo no le vale, póngase en contacto con el personal del servicio STIC.

Resumen de parámetros:


- Sistema con Soporte de 802.1x, con PEAP (MSCHAP-V2, GTC o TLS)
- Tarjeta de red WIFI 802.11b/g

Es muy recomendable, para minimizar problemas en la conexión, disponer de:

- Últimos drivers o controladores de la tarjeta inalámbrica.
- Sistema operativo actualizado con los últimos parches del fabricante.


Paso 1

Al entrar en zona de cobertura WIFI le aparecerá la siguiente ventana. Pulse en ella.




Paso 2

Le aparecerá la siguiente ventana, pulse en **“Cambiar Configuración Avanzada”**




Paso 3

Le aparecerá la siguiente ventana, pulse en la pestaña “**Redes inalámbricas**”




Paso 4

Le aparecerá la siguiente ventana, pulse en el botón “**Agregar...**”



Paso 5

Escriba en “Nombre de red (SSID):” **upco_wlan**, y pulse en la pestaña “**Autenticación**”




Paso 6

En la siguiente ventana debe aparecer seleccionado:

- **Habilitar el control....**
- **Tipo EAP: EAP protegido (PEAP)**
- **Autenticar como equipo....**

Luego pulse en “**Propiedades**”




Paso 7

En la siguiente ventana desmarque **“Validar un certificado...”**


Y seleccione **“Contraseña segura (EAP-MSCHAP v2)”**

Luego pulse en **“Configurar”**



Paso 8


En la siguiente ventana desmarque **“Usar automáticamente...”**



Guía Configuración Comillas-WIFI Estándar


Paso 9

Al volver pulse **“Aceptar”**




Paso 10

Al volver pulse **“Aceptar”**



Paso 11

Al volver pulse **“Aceptar”**



Paso 12

Le aparecerá una ventana pidiendo las nuevas credenciales, pulse en ella.



- **Nombre de usuario:** (Su usuario de acceso a Windows, con el que se valida en los ordenadores de los despachos o aulas habitualmente).
- **Contraseña:** (La contraseña del usuario arriba referido).
- **Dominio de inicio de sesión:**
 - Si es PDI/PAS: *upcont*
 - Si es Alumno: *alumnos*




Paso 13

Si alguna vez cambia de usuario o contraseña:

1. Ejecute el fichero **“LimpiarCredencialesWIFI.vbs”**

(Este fichero lo puede encontrar en nuestra web <http://www.upco.es/wlan.htm> referenciado como [\(Script de limpieza de credenciales\)](#))

2. Quite y vuelva a poner (reinicie) la tarjeta inalámbrica de su ordenador.



3. Le aparecerá una ventana pidiendo las nuevas credenciales, pulse en ella.



Para cualquier duda o problema póngase en contacto con el personal del servicio STIC.